

# Contrats de prévoyance à la PROBTP

## ISAPAYE 2019 V7

## SOMMAIRE

<b>1. RAPPEL DES TYPES DE COTISATIONS PRÉVOYANCE POUR LA PROBTP .....</b>	<b>3</b>
1.1 Les cotisations individuelles .....	3
1.1.1 <i>Qu'est ce que c'est ?</i> .....	3
1.1.2 <i>Les différentes références contrat prévoyance possibles</i> .....	3
1.1.3 <i>Quels profils utiliser selon la cotisation ?</i> .....	3
1.2 Les cotisations au niveau établissement .....	4
1.2.1 <i>Qu'est ce que c'est ?</i> .....	4
1.2.2 <i>Les différentes références contrats possibles</i> .....	4
1.2.3 <i>Quels profils utiliser selon la cotisation ?</i> .....	4
<b>2. COMMENT VÉRIFIER LE PARAMÉTRAGE DES CONTRATS DE PRÉVOYANCE ?.....</b>	<b>5</b>
2.1 Outils de contrôle des données OC de la DSN : DSN-FPOC .....	5
2.1.1 <i>Qu'est ce que c'est ?</i> .....	5
2.1.2 <i>Comment le télécharger ?</i> .....	5
2.1.3 <i>Quels éléments sont nécessaires pour l'utiliser ?</i> .....	5
2.2 Les références contrat au dossier .....	5
2.2.1 <i>Vérifier les références contrats</i> .....	5
2.2.2 <i>Modifier les références contrat</i> .....	5
2.3 Les types de composant de base assujettie .....	5
2.3.1 <i>Vérifier les types de composant de base assujettie utilisés</i> .....	5
2.3.2 <i>Comment déterminer la ligne à utiliser selon le type de composant de base assujettie attendu ?</i> .....	6
2.4 Vérifier la période d'affectation du paiement pour les contrats liés à la "Formation continue" .....	6
2.4.1 <i>Particularités des contrats liés à la "Formation continue"</i> .....	6
2.4.2 <i>Vérifier la période d'affectation au Dossier</i> .....	6

# 1. RAPPEL DES TYPES DE COTISATIONS PRÉVOYANCE POUR LA PROBTP



Tous les contrats présents sur la fiche de paramétrage DSN doivent être renseignés au niveau **Dossier** même si aucun salarié n'est concerné par le contrat.

## 1.1 Les cotisations individuelles

### 1.1.1 Qu'est ce que c'est ?

Les cotisations individuelles correspondent aux contrats d'assurances liés à la personne :

- la prévoyance,
- les garanties arrêts de travail,
- les frais médicaux.

### 1.1.2 Les différentes références contrat prévoyance possibles

Les références contrats liées à ce type de cotisations sont présentées par "Groupe". Chez ProBTP, un groupe correspond à une catégorie de personnel :

- "Groupe 00001" = OUVRIERS
- "Groupe 00002" = TOUT SALARIE FORMATION (*Voir point 1.2 Les cotisations au niveau établissement*)
- "Groupe 00003" = CADRE
- "Groupe 00004" = ETAM
- "Groupe 00005" = TOUT SALARIE NON CADRE

Exemple de fiche de paramétrage pour le "Groupe 00004" : ETAM :

Début et fin de validité		Code organisme	Code délégataire	Libellé	Périodicité paiement	Code option Libellé	Code population Libellé	Type de base ou forfait	Montant et / ou Taux	Libellé de base ou du forfait
Groupe 00004 : ETAM										
Cotisations individuelles										
1	01012019	P0914		<b>GATxxxxxxxx.0023</b> ARRET DE TRAVAIL SMA OPTION 3 (FRANCHISE 3J)			2.0B20447.000 ETAM	11	2.1300%	Tranche A Prev.
1	01012019	P0914		<b>GATxxxxxxxx.0023</b> ARRET DE TRAVAIL SMA OPTION 3 (FRANCHISE 3J)			2.0B20447.000 ETAM	12	2.1300%	Tranche 2 Prev.
2	01012019	P0914		<b>GDIxxxxxxxx.0008</b> GDIA GARANTIES 1 OPTION 1			2.0B20447.000 ETAM	11	0.0500%	Tranche A Prev.
2	01012019	P0914		<b>GDIxxxxxxxx.0008</b> GDIA GARANTIES 1 OPTION 1			2.0B20447.000 ETAM	12	0.0500%	Tranche 2 Prev.
3	01012019	P0914		<b>PRVxxxxxxxx.0004</b> PREVOYANCE 06			2.0B20447.000 ETAM	11	2.1000%	Tranche A Prev.
3	01012019	P0914		<b>PRVxxxxxxxx.0004</b> PREVOYANCE 06			2.0B20447.000 ETAM	12	2.1000%	Tranche 2 Prev.
4	01012019	P0914		<b>RCJxxxxxxxx.0007</b> RENTE DE CONJOINT			2.0B20447.000 ETAM	11	0.2500%	Tranche A Prev.
4	01012019	P0914		<b>RCJxxxxxxxx.0007</b> RENTE DE CONJOINT			2.0B20447.000 ETAM	24	0.6700%	Tranche 2 Unifiée Prev.

### 1.1.3 Quels profils utiliser selon la cotisation ?

Type de cotisations	Références	Profils à utiliser
Prévoyance	<b>PRVxxxxxxxx.0004</b>	<b>PREVOY3A.ISA</b>
Garantie arrêt de travail	<b>GATxxxxxxxx.0023</b>	<b>PREVOY3C.ISA</b>
Frais médicaux	<b>FMCxxxxxxxx.0024</b>	<b>PREVOY3B.ISA</b>
Rente de conjoint	<b>RCJxxxxxxxx.0007</b>	<b>PREVOY3D/E/F.ISA</b>
Garantie Décès Invalidité	<b>GDIxxxxxxxx.0008</b>	<b>PREVOY3G.ISA</b>

## 1.2 Les cotisations au niveau établissement

### 1.2.1 Qu'est ce que c'est ?

Les cotisations au niveau établissement correspondent aux contrats liés à la "Formation continue" dus aux organismes :

- CONSTRUCTYS,
- APNAB,
- CCCA-BTP.



Les contrats de prévoyance "Formation continue" ne doivent être déclarés et payés **que sur l'établissement principal**.

Pour plus d'informations : <https://www.probtp.com/files/live/sites/probtp/files/media/pdf/PRO/dsn/gestion-formation-continue-dsn.pdf>

### 1.2.2 Les différentes références contrats possibles

Toutes les références contrats liées aux cotisations établissement sont sous la forme : **FORxxxxxxxx.94xx**.

Exemple de fiche de paramétrage pour les cotisation "Formation continue" :

Début et fin de validité		Code organisme 15.002 20.001	Code délégataire 15.003 20.008	Référence contrat Libellé 15.001 55.003	Périodicité paiement	Code de cotisation établissement Libellé 82.002	Périodicité déclaration	Montant et / ou taux	Libellé montant et / ou taux
01012019	P0914			<b>FORxxxxxxxx.9400</b> CONSTRUCTYS-OPCA CONSTRUCTION -11 BTP		037 Cotisation TTC sur assiette avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)		0.6600%	Masse salariale brute non plafonnée avec ICP
01012019	P0914			<b>FORxxxxxxxx.9400</b> CONSTRUCTYS-OPCA CONSTRUCTION -11 BTP		038 Cotisation TTC sur assiette sans congés payés (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)		0.4200%	Masse salariale brute non plafonnée sans ICP
01012019	P0914			<b>FORxxxxxxxx.9401</b> APNAB		002 Cotisation APNAB (Association Paritaire Nationale pour le développement de la négociation collective dans l'Artisanat du Bâtiment)		0.1500%	Masse salariale brute non plafonnée sans ICP
01012019	P0914			<b>FORxxxxxxxx.9402</b> CCCA		003 Cotisation sur assiette avec congés payés CCCA-BTP (Comité de Concertation et de Coordination de l'apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics)		0.3000%	Masse salariale brute non plafonnée avec ICP
01012019	P0914			<b>FORxxxxxxxx.9403</b> CIF CDD		036 Cotisation TTC sur assiette CDD avec congés payés pour le secteur du BTP (Constructys Organisme Paritaire Collecteur Agréé pour le BTP)		1.2000%	Masse salariale brute non plafonnée avec ICP

### 1.2.3 Quels profils utiliser selon la cotisation ?

Type de cotisations	Références	Profils à utiliser
OPCA - CONSTRUCTYS (-11 salariés)	<b>FORxxxxxxxx.9400</b>	<b>FORMATION3.ISA</b>
APNAB	<b>FORxxxxxxxx.9401</b>	<b>APNAB.ISA</b>
CCCA	<b>FORxxxxxxxx.9402</b>	<b>CCCA.ISA</b>
CIF CDD	<b>FORxxxxxxxx.9403</b>	<b>FORMATION.ISA*</b>
OPCA - CONSTRUCTYS (+11 salariés)	<b>FORxxxxxxxx.9404</b>	<b>FORMATION3.ISA</b>

\*Ce profil ne doit JAMAIS être rattaché au salarié.

## 2. COMMENT VÉRIFIER LE PARAMÉTRAGE DES CONTRATS DE PRÉVOYANCE ?

### 2.1 Outils de contrôle des données OC de la DSN : DSN-FPOC

#### 2.1.1 Qu'est ce que c'est ?

Cet outil est mis à disposition par les fédérations d'organismes complémentaires et a pour objectif de contrôler les données DSN liées aux Adhésions, Affiliations, Bases assujetties et Cotisations OC.

#### 2.1.2 Comment le télécharger ?

Lien de téléchargement de l'outil DSN FPOC : <https://www.dsn-fpoc.fr/>

Sur ce lien toutes les informations concernant l'installation et l'utilisation de l'outil sont présentes.

En cas de difficultés, seuls les responsables de ce site pourront apporter des réponses.

#### 2.1.3 Quels éléments sont nécessaires pour l'utiliser ?

- ✓ Le fichier d'une DSN mensuelle
- ✓ La fiche de paramétrage DSN au format XML

### 2.2 Les références contrat au dossier

#### 2.2.1 Vérifier les références contrats

Les références contrats à utiliser sont présentes sur la fiche de paramétrage DSN fournie par l'organisme.

Il est donc nécessaire de vérifier que toutes les références sont présentes au niveau du **Dossier** :

ÉTAPE 1 : aller en **Salaires/Dossier**

ÉTAPE 2 : sur l'onglet **Prévoyance/Mutuelle**, vérifier les références contrats

#### 2.2.2 Modifier les références contrat

Si des références contrat sont erronées, il est possible de les modifier sans supprimer le paramétrage déjà en place :

ÉTAPE 1 : aller en **Déclarations/Utilitaires/Utilitaires/Mises à jour référence contrat de Prévoyance**

ÉTAPE 2 : sur la partie gauche, se positionner sur la référence contrat à modifier

ÉTAPE 3 : sur la partie droite, saisir la nouvelle référence

ÉTAPE 4 : choisir la date à laquelle doit s'appliquer la modification

 Toujours saisir la date du 1er jour du trimestre, exemple : 01/04/2019 pour une application à partir du second trimestre.

ÉTAPE 5 : cliquer sur "Appliquer la mise à jour pour le contrat de prévoyance courant"

Cet utilitaire permet de modifier la référence contrat dans tous les onglets **Dossier** et/ou **Salarié**.

### 2.3 Les types de composant de base assujettie

#### 2.3.1 Vérifier les types de composant de base assujettie utilisés

Comme pour les références contrats, les types de composant de base assujettie à utiliser sont présents sur la fiche de paramétrage DSN fournie par l'organisme.

Les types de composant de base assujettie sont déterminés en fonction des lignes utilisées dans le bulletin. Pour vérifier :

ÉTAPE 1 : aller en **Salaires/Bulletins de salaire/Calcul**

ÉTAPE 2 : sur l'onglet **DSN**, aller sur **Éléments de contrôle cotisations**

ÉTAPE 3 : vérifier le tableau central "Composants de bases assujetties"

**Exemple :**

Composants de bases assujetties			
Code	Type de composant de base assujettie	Montant	Base assujettie
01	SMIC retenu pour le calcul des réductions séc.sociale, AF, chômage, retraite	117.05	03
04	Contributions patronales pour financement prestations prévoyance complémentaire	9.15	03
11	Affiliation : 2 - Tranche A Prévoyance	599.80	31

La 1<sup>ère</sup> colonne indique le type de composant de base assujettie utilisé. Dans l'exemple, "11" correspond à l'affiliation "2" présente en fiche **Salaires/Informations/Salarié/Prévoyance/Mutuelle**.



Si la ligne utilisée ne correspond pas au type de composant base assujettie attendu par l'organisme, il est nécessaire de revoir le paramétrage des contrats de prévoyance.

### 2.3.2 Comment déterminer la ligne à utiliser selon le type de composant de base assujettie attendu ?

Rappel : les types de composant de bases assujettie sont déterminés en fonction des lignes utilisées dans le bulletin.

Pour choisir une ligne en fonction du type de base attendu :

ÉTAPE 1 : aller en **Paramètres/Déclarations/Paramétrage/DSN**

ÉTAPE 2 : aller sur l'onglet **Cotisations Prévoyance** puis **Liste de lignes**

Dans le libellé, entre parenthèse, est indiqué s'il s'agit d'une liste de lignes de cotisations individuelles ou de cotisations établissement ainsi que le type de composant de base assujettie.

**Exemple** : "Liste des lignes Prévoyance TA (Bloc 79 - Code 11)"

Formules		Liste de lignes
Code	Libellé	
DSN_LISTE_PREV_TA	Liste des lignes Prévoyance TA (Bloc 79-Code 11)	
DSN_LISTE_PREV_T2	Liste des lignes Prévoyance T2 (Bloc 79-Code 12)	
DSN_LISTE_PREV_T2U	Liste des lignes Prévoyance T2 Unifiée (Bloc 79-Code 24)	
DSN_LISTE_PREV_TB	Liste des lignes Prévoyance TB (Bloc 79-Code 13)	
DSN_LISTE_PREV_TC	Liste des lignes Prévoyance TC (Bloc 79-Code 14)	
DSN_LISTE_PREV_TD	Liste des lignes Prévoyance TD (Bloc 79-Code 15)	
DSN_LISTE_PREV_TD1	Liste des lignes Prévoyance TD1 (Bloc 79-Code 16)	

## 2.4 Vérifier la période d'affectation du paiement pour les contrats liés à la "Formation continue"

### 2.4.1 Particularités des contrats liés à la "Formation continue"

Pour les cotisations liées au contrat "Formation continue" dues à la PRO BTP, il existe une particularité pour la période d'affectation.

En effet, pour que la PRO BTP puisse rassembler toutes les informations liées aux cotisations établissement payées au trimestre la période d'affectation au **Dossier** doit être "Mois".

### 2.4.2 Vérifier la période d'affectation au Dossier

ÉTAPE 1 : aller en **Salaires/Dossier**

ÉTAPE 2 : sur l'onglet **Prévoyance/Mutuelle**, vérifier la colonne "Période d'affectation" pour les profils suivants :

<b>FORMATION3.ISA</b>
<b>APNAB.ISA</b>
<b>CCCA.ISA</b>
<b>FORMATION.ISA*</b>

**Exemple :**

Profils associés au contrat de prévoyance				
Code	Libellé	Période d'affectation	Exigibilité du règlement des cotisations	
APNAB ISA	APNAB	Mois	Trimestriel: 15 du 1er mois du trimestre suivant la période d'emploi	

Même si les cotisations APNAB sont payées au trimestre, il est nécessaire de renseigner "Mois" en "Période d'affectation" pour permettre à la PRO BTP de faire le lien sur le trimestre complet.



*Pour rappel, les cotisations établissement ne doivent être déclarées et payées **QUE** sur l'établissement principal.*



Lors de la modification de la "Période d'affectation", le message suivant apparaît :

Avertissement		×
	Le profil APNAB du contrat de prévoyance : collecteur 3PROB, destinataire 4BTP, référence APNAB, la période d'affectation n'est pas cohérente avec l'exigibilité du règlement. Vérifiez.	
<input type="button" value="OK"/>		

Ne pas en tenir compte.

*Cette documentation correspond à la version 10.70. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Elles sont présentées dans la documentation des nouveautés de la version sur votre espace client.*