


# Installation pilote bixelon SPP-R310plus



## Sommaire


1. CONNEXION DE L'IMPRIMANTE EN BLUETOOTH.....	3
2. REPERER LE PORT COM ATTRIBUE PAR WINDOWS .....	6
3. INSTALLATION DU PILOTE .....	9

## 1. CONNEXION DE L'IMPRIMANTE EN BLUETOOTH




1 Cliquer droit sur icone du bluetooth


2 Cliquer sur « Ajouter un périphérique Bluetooth »



1 Cliquer sur « Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil »



- 1 Cliquer sur « Bluetooth »




- 1 Cliquer sur « SPP-R310 »
- 2 **Rentrer le code PIN « 0000 »**
- 3 Cliquer sur « Connecter »



1 Cliquer sur « OK »

**L'imprimante est connectée en bluetooth au pc**


## 2. REPERER LE PORT COM ATTRIBUE PAR WINDOWS




1 Aller dans « Panneau de configuration » à partir de la recherche windows

Ajuster les paramètres de l'ordinateur

Afficher par : **Grandes icônes**




1 Repérer « Périphérique et imprimantes » et faire clique droit




1 Cliquer sur « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre » pour avoir ancienne fenêtre de Windows

▼ Imprimantes



1 Faire un clique droit sur « SPP-R310 »

2 Cliquer sur « Propriétés »




1 Aller dans l'onglet « Services »

2 Noter le port COM (associer il sera utile pour faire l'installation)




### 3. INSTALLATION DU PILOTE




1 Le pilote se trouve dans le dossier « Aide\_provigie\_maxi » se trouvant sur le bureau, (Aide\_provigie\_maxi\Pilotes Imprimantes Windows 10\Bixelon SPPR-310plus)


2 Double cliquer sur le pilote « Software\_SPP-R310\_Windows\_Driver\_V1.1.7 »




1 Cliquer sur « OK »



1 Cliquer sur « Install »




1 Cliquer sur « Next » laisser les options par défaut




1 Sélectionner l'imprimante « Bixelon SPP-R310 »

2 Cliquer sur « Next »




1 Sélectionner « Bluetooth »

2 Cliquer sur « Next »




1 Sélectionner « COM5 :> attention c'est dans notre exemple. Sinon revoir le point n°2


2 Cliquer sur « Next »



1 Cliquer sur « Next »



1 Cliquer sur « Installer »



1 Cliquer sur « Finish »

L'imprimante est maintenant installée

